

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX



Auteur: Bernard GIACOMONI - Autoentreprise GIACOMONI Bernard

Version	Date	Objet
1.0	21/10/2019	Version initiale

Table des matières

I. INTRODUCTION:		4
II. DIFFÉRENTS MOYE	NS D'ADMINISTRATION DES RÉSEAUX:	5
II.1. REMARQUE PR	ÉLIMINAIRE:	5
II.2. ADMINISTRATIC	ON DES POSTES DE TRAVAIL:	5
II.2.1. INTRODUC	TION:	5
II.2.2. LES LOGIC	IELS EMULATEURS DE TERMINAUX:	5
II.2.3. PRINCIPAU	X LOGICIELS EMULATEURS DE TERMINAUX:	6
II.2.3.1. TELNE	Γ	6
II.2.3.2. RLOGI	N:	7
II.2.3.3. SSH:	ÉOENTATION	1
II.2.3.3.1. PR		1
		1
	ET KITTY:	1
	IEL DE PRISE DE CONTROLE À DISTANCE:	۲۲
		۲۲
		۲۲
II.Z.4.Z.1. PR		11
		 10
	ÉSENTATION:	בו 12
		I∠ 10
II.2.4.3.2. AU	ENDRE LA CONNEXION SUR LE POSTE A CONTROLER	12 19
11.2. 4 .3.3.1 N	ENDICE EL CONTROLE A DISTAINCE D'UNIT OSTE MINDOW	13
II 2 4 4 TFAMV	/IFWFR	16
II 2 4 4 1 PR	ÉSENTATION [.]	16
II.2.4.4.2. PR	INCIPE DE FONCTIONNEMENT	
II.2.4.4.3. SÉ	CURITÉ	17
II.2.4.4.4. UT	ILISATION POUR LE CONTROLE À DISTANCE	
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG	GICIEL VCN:	19
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR	ESENTATION:	19 19
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO	EISATION POUR LE CONTROLE À DISTANCE: SICIEL VCN: ÉSENTATION: NCTIONNEMENT:	19 19 19
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT	ILISATION POUR LE CONTROLE À DISTANCE SICIEL VCN: ÉSENTATION: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC):	19 19 19 20
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC	ILISATION POUR LE CONTROLE A DISTANCE SICIEL VCN: ÉSENTATION: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ON DES ROUTEURS:	19 19 19 20 23
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE	ILISATION POUR LE CONTROLE A DISTANCE GICIEL VCN: ÉSENTATION: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): N DES ROUTEURS: LS:	19 19 20 23 23
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE	ILISATION POUR LE CONTROLE À DISTANCE GICIEL VCN: ÉSENTATION: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): N DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR:	19 19 20 23 23 23
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ON DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK:	19 19 20 23 23 23 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): DN DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION:	19 19 20 23 23 23 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ON DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION:	19 19 20 23 23 23 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ON DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION: N:	19 19 20 23 23 23 25 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI II.4.2.2. DESCR	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): DN DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION: N: ISSEMENTS: RIPTION DE LA PAGE D'ACCUEIL:	19 19 20 23 23 23 25 25 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI II.4.2.3. DÉMAR	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ON DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION: N: ISSEMENTS: RIPTION DE LA PAGE D'ACCUEIL: RRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS A PARTIR DE	19 19 20 23 23 23 25 25 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI II.4.2.1. AVERTI II.4.2.3. DÉMAF L'ACCUEIL:	SICIEL VCN: SICIEL VCN: NCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): DN DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION: N: ISSEMENTS: RIPTION DE LA PAGE D'ACCUEIL: RRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS A PARTIR DE	19 19 20 23 23 23 25 25 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI II.4.2.1. AVERTI II.4.2.3. DÉMAF L'ACCUEIL: II.4.2.4. REDÉM	A DISTANCE: SICIEL VCN: MCTIONNEMENT: ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): ILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC): DN DES ROUTEURS: LS: EXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR: ES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK: TION: N: ISSEMENTS: RIPTION DE LA PAGE D'ACCUEIL: RAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS A PARTIR DE MARRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS:	19 19 20 23 23 25 25 25 25 25 25 25
II.2.4.4.4. UT II.2.4.5. LE LOG II.2.4.5.1. PR II.2.4.5.2. FO II.2.4.5.3. UT II.3. ADMINISTRATIC II.3.1.1. RAPPE II.3.1.2. CONNE II.4. INSPECTION DE II.4.1. PRÉSENTA II.4.2. UTILISATIO II.4.2.1. AVERTI II.4.2.3. DÉMAF L'ACCUEIL: II.4.2.4. REDÉM II.4.2.5. INSPEC	ARRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS:	19 19 20 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

III. COMMANDES D'ADMINISTRATION DES RÉSEAU:	30
III.1. INTRODUCTION:	30
III.2. PRINCIPALES TÂCHES D'ADMINISTRATION DES RÉSEAUX:	31
III.3. LES COMMANDES SYSTÈMES EN LIGNES DE COMMANDES:	32
III.3.1. INTRODUCTION:	32
III.3.2. RAPPEL:	32
III.3.2.1. SOUS LINUX/UNIX:	32
III.3.2.2. SOUS WINDOWS:	32
III.3.2.2.1. DROITS ASSOCIES AUX COMMANDES:	32
III.3.2.2.2. OUVERTURE EN MODE UTILISATEUR NON PRIVILÉGIÉ	33
III.3.2.2.3. OUVERTURE EN MODE UTILISATEUR PRIVILÉGIÉ	
(ADMINISTRATEUR):	33
III.3.3. TEST DE LA CONNECTIVITÉ D'UNE MACHINE:	34
III.3.3.1. DÉFINITION:	34
III.3.3.2. COMMANDE PING (Windows et Unix/Linux):	34
III.3.4. DÉTERMINATION DE LÀ ROUTE D'UN PAQUET:	
III.3.4.1. DÉFINITION:	
III.3.4.2. UTILITÉ:	
III.3.4.3. SOUS WINDOWS (Commande TRACERT)	36
III.3.4.4. SOUS LINUX/UNIX (Commande TRACEROUTE):	37
III.3.5. TEST DE L'ÉTAT DU RÉSEAU DANS UNE MACHINÉ:	
III.3.5.1. DÉFINITION:	
III.3.5.2. UTILITÉ:	
III.3.5.3. COMMANDE NETSTAT	
III.3.6. GESTION ET VISUALISATION DES INTERFACES RÉSEAU:	41
III.3.6.1. DÉFINITIONS:	41
III.3.6.2. UTILITÉ:	42
III.3.6.3. IPCONFIG (window):	42
III.3.6.4. IFCONFIG (linux):	43
III.3.6.5. LA COMMANDE IP (linux):	43
III.3.6.5.1. PRÉSENTATION:	43
III.3.6.5.2. SYNTAXE GÉNÉRALE:	44
III.3.6.5.3. EXEMPLES:	44
III.3.7. FILTRER LES SORTIES D'UNE COMMANDES:	46
III.3.7.1. INTRODUCTION:	46
III.3.7.2. RAPPEL:	46
III.3.7.3. FILTRAGE PAR PIPELINES:	46
III.4. PRINCIPAUX FICHIERS DE CONFIGURATION DES RÉSEAUX:	48
III.4.1. FICHIER /etc/hosts(Linux):	48
III.4.2. FICHIER /etc/networks (Linux):	48
III.4.3. FICHIER /etc/network/interfaces (Linux):	48
III.4.4. FICHIER /etc/services (Linux):	49
\mathbf{v}	

I.INTRODUCTION:

Parmi les missions qui lui sont confiées, l'administrateur de réseau est chargé plus particulièrement:

- De configurer et de paramétrer les logiciels de communication réseau installés sur les différents postes de travail et routeurs qui composent le réseau de l'entreprise ou de l'administration qui l'emploie (ce point inclue en particulier la gestion des droits d'accès des utilisateurs aux ressources);
- De surveiller le fonctionnement de ce réseau afin d'en détecter les dysfonctionnements et d'initier les actions correctives qui s'imposent;
- D'optimiser ce fonctionnement et de le sécuriser vis à vis des défaillances matérielles ou des actions malveillantes qui pourraient être menées par des agents extérieurs ou intérieurs à l'organisation utilisatrice du réseau.

Pour accomplir ces missions, l'administrateur a besoin:

- De surveiller et d'analyser les différents flux de données circulant dans le réseau (débits, contenus, etc.);
- D'intervenir sur les différents nœuds composant ce réseau (hôtes terminaux et routeurs) afin de les configurer, de les paramétrer ou d'en corriger les anomalies de fonctionnement.

Ces interventions doivent en général être effectuées à distance. En effet:

- Les interventions d'administration doivent perturber le moins possible l'activité des utilisateurs: de ce fait il est en général difficile d'utiliser l'IHM local (écran, clavier, souris) de la machine cible pour les réaliser;
- Beaucoup de nœuds d'un réseau (serveurs, routeurs, etc.) ne possèdent pas d'IHM d'exploitation local (par exemple, les routeurs). De ce fait, le seul moyen de s'y connecter est de le faire depuis un poste distant;
- Enfin, un réseau d'entreprise pouvant s'étendre sur plusieurs sites éloignés les uns des autres, l'administrateur peut difficilement effectuer les déplacements qu'impliquerait l'utilisation des IHM locaux.

De ce fait, l'administrateur intervient le plus souvent en se connectant à distance aux systèmes par l'intermédiaire de logiciels qui lui permettent:

- Soit de faire exécuter des "commandes en ligne" sur la machine cible par l'intermédiaire d'invites de commandes déportées;
- Soit de "prendre la main à distance" sur le système d'exploitation de cette machine;
- Soit encore d'inspecter, depuis un hôte du réseau, les flux de données circulant dans ce réseau.

II.DIFFÉRENTS MOYENS D'ADMINISTRATION DES RÉSEAUX:

II.1.REMARQUE PRÉLIMINAIRE:

A part les outils d'inspection des flux ("sniffers" de paquets), ces moyens ne sont pas spécifiques à l'administration des réseaux: on les emploie également pour l'administration des systèmes d'exploitation.

II.2.ADMINISTRATION DES POSTES DE TRAVAIL:

II.2.1.INTRODUCTION:

Les postes de travail d'un réseau d'entreprise sont en général équipés de systèmes d'exploitation "généralistes": unix, linux, mac os, windows en version professionnelle, etc. Ils peuvent être administrés à l'aide de commandes systèmes ou de "script shells" à condition d'avoir accès à une "invite de commande" de leur système d'exploitation (fenêtre de type "console" sous windows ou "terminal" sous unix-linux. Nous avons vu que ces actions peuvent difficilement être effectuées à partir de l'IHM local de ces postes. De ce fait, il va falloir recourir à des émulateurs de terminaux ou à des logiciels permettant de prendre à distance le contrôle sur l'IHM local.

II.2.2.LES LOGICIELS ÉMULATEURS DE TERMINAUX:

Ces logiciels permettent d'ouvrir sur l'écran d'un poste de travail connecté au réseau une "invite de commande" (un "shell") agissant sur un hôte distant, conférant ainsi à ce poste de travail la fonction de TERMINAL DÉPORTÉ de l'hôte distant.

Ces logiciels présentent une architecture de type "client-serveur": le CLIENT, situé sur le poste local de l'administrateur, se connecte au SERVEUR situé sur le poste distant que l'on veut administrer :



Figure II.2 .2 : Terminal déporté et invite de commande

Ceci implique:

- Que le CLIENT soit INSTALLÉ sur la machine utilisée par l'administrateur. La plupart des clients de ces logiciels sont installés automatiquement dans les versions de base des systèmes d'exploitation. Dans le cas contraire, il faudra les installer manuellement;
- Que le SERVEUR soit INSTALLÉ et DÉMARRÉ sur la machine distante. Ces serveurs, restant à l'écoute en permanence, consomment beaucoup de la puissance des processeurs. De ce fait, ils ne sont généralement pas installés dans les versions de base des O.S: il faudra donc les installer avec option de démarrage automatique au lancement du système d'exploitation de la machine.

II.2.3.PRINCIPAUX LOGICIELS ÉMULATEURS DE TERMINAUX:

II.2.3.1.TELNET:

PRÉSENTATION:

Telnet (Terminal Network) est un protocole de communication de niveau application. Il permet de communiquer en mode TEXTE avec un serveur distant (serveur TELNET), dans un terminal déporté ouvert sur l'écran du poste de l'administrateur. Le protocole de transport est TCP et le port par défaut 23.

Telnet demande une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe. En revanche, les échanges se font en clair (sans cryptage): les informations échangées par TELNET ne sont donc pas sécurisées. Ceci explique que TELNET est de plus en plus abandonné au profit de SSH pour l'administration des réseaux.

Malgré ce défaut, TELNET est encore utilisé car un serveur TELNET est très souvent présent "de base" sur les équipements réseaux (postes UNIX, LINUX et WINDOWS), contrairement à SSH.

UTILISATION:

La commande de lancement de TELNET sous linux s'écrit:

> telnet <adresse de la machine distante> [<numéro de port>] [-l <nom de l'utilisateur>]

Telnet demande alors une authentification de l'utilisateur par identificateur et mot de passe (l'utilisateur doit être déclaré sur la machine distante). Après authentification, les commandes qui sont saisies sont exécutées dans la machine distante. La commande logout permet de terminer la session sur la machine distante et de revenir à l'invite de commande locale.

TELNET, du fait de sa rusticité, peut également être utilisé pour tester l'activité de nombreux types de serveurs: en effet, avec un client TELNET, il est possible de dialoguer avec des serveurs comme SMTP, HTTP, POP ou IMAP.

EXEMPLE: interrogation d'un serveur HTTP APACHE avec TELNET:

La commande linux:

> telnet 182.168.1.12 80

donne la réponses suivante:

```
trying 192.168.1.12..
connected to 192.168.1.12.
escape character is `^]'.
```

Cette réponse permet de s'assurer que le serveur HTTP 192.168.1.12 est bien actif.

On peut alors tenter d'envoyer une requête HTTP en la saisissant directement. Par exemple:

GET / HTTP/1.1 doit provoquer l'envoi par le serveur du code HTML de la page web par défaut du serveur.

II.2.3.2.RLOGIN:

rlogin (Remote Login) est une commande Unix/Linux qui permet d'ouvrir une session à distance sur une autre machine de type Unix/Linux. Le protocole d'échange utilisé est TCP. Le port par défaut est 513. Comme TELNET, rlogin demande une authentification de l'utilisateur. Les échanges se font également sans cryptage.

II.2.3.3.SSH:

II.2.3.3.1.PRÉSENTATION:

Le protocole SSH (en anglais Secure SHell), désigne à la fois des logiciels et un ensemble de protocoles permettant de se connecter sur une machine distante de façon sécurisée. Il repose sur les mécanisme d'authentification et de cryptage offerts par le protocole SSL/TSL.

II.2.3.3.2.UTILISATION:

Le protocole SSH (Securized Shell) est utilisé dans le cadre de l'administration système pour ouvrir des TERMINAUX SÉCURISES A DISTANCE sur les postes qu'ils doivent administrer. Ces terminaux permettent comme Rlogin et Telnet de lancer des commandes d'administration systèmes sur ces postes. Les avantages de SSH sur ces protocoles sont:

- Une procédure d'authentification renforcée;
- Un cryptage des données par une clef symétrique partagée au départ par un échange crypté en asymétrique.

II.2.3.4.PUTTY ET KITTY:

Ce sont des logiciels munis d'une interface graphique qui supportent les fonctions de CLIENTS pour plusieurs protocoles de communication réseau (SSH, Telnet, rlogin, raw).

Ils gèrent également la connexion aux équipements par des liaisons séries RS232, ce qui les rend très utiles pour l'administration de certains routeurs.

Comme telnet, rlogin ou ssh, ils permettent d'ouvrir une "invite de commande" (un "shell") agissant sur l'hôte distant que l'on veut administrer. Ils peuvent être démarré immédiatement en cliquant sur une icône du bureau plutôt que d'utiliser une fenêtre système. De plus, l'interface graphique permet de paramétrer beaucoup plus finement la connexion:

- Choix du protocole (telnet, rlogin, ssh, raw, etc);
- Utilisation d'un "tunnel SSH";
- Nature de la liaison (réseau, RS232);
- Aspect de l'écran, utilisation des clefs du clavier;
- Enregistrement et nommage des sessions.
- Etc.

Le logiciel PUTTY peut être installé sous Windows et sur diverses plates-formes Unix (mais pas toutes). Le logiciel KITTY est une évolution de PUTTY.

EXEMPLE: ouverture avec PUTTY d'une invite de commande sur le poste distant 192.168.1.21 (hostname: ubuntu1):

La partie droite de l'écran permet de choisir le protocole de connexion, d'identifier le poste distant (nom d'hôte ou adresse IP) et de donner un nom à la connexion.

La partie gauche permet d'effectuer divers paramétrages concernant la session, le terminal à ouvrir, la fenêtre d'affichage, la connexion en elle-même.

En particulier, le sous-menu SSH permet d'agir sur les algoritmes, les clefs de cryptage et la tunnellisation des échanges.

🕵 PuTTY Configuration		? ×
Category:		
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY sess Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) 192.168.1.21 Connection type: O Raw O Ielnet O Rogin SSH Load, save or delete a stored session Saved Sessions SSH_V21 Default Settings Close window on exit O Always Never O Only on clear	sion Port 22 O Serial Load Save Delete an exit
About <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> ancel

L'activation du bouton OPEN ferme cette fenêtre et ouvre l'invite de commande SSH agissant sur le poste distant ubuntu1 (192.168.1.12). Après authentification (ici, en tant qu'utilisateur "invite"), il est possible de saisir des commandes dans le langage de shell du poste distant (ici, il s'agit de commandes LINUX):



Un clic droit sur l'icône en haut et à gauche de cette fenêtre permet d'afficher diverses options de paramétrage :

ľ		Destauras		-		\times
10	п.	Déplacer				~
ir We	_	Taille Réduire		: inux 4.13.0-46-generic >	(86_64)	:0:
		Agrandir		p.ubuntu.com		
	×	Fermer	Alt+F4	iscape.canonical.com ntu.com/advantage		
		Special Command	>			iti i
15		Event Log		iour		
0 Yo Fo		New Session Duplicate Session Saved Sessions Change Settings	>	ported anymore. > visit: hdoflife		
Ne Rı		Copy All to Clipboard Clear Scrollback Reset Terminal		lable. grade to it.		
ir		Full Screen				
Bi Do ir		Help About PuTTY		odèles Public Isique Téléchargements	Vidéos	
						\sim

En particulier, l'option "Change settings" permet de ré-afficher le menu initial pour reprendre le paramétrage, créer un tunnel SSH, etc.

🕵 PuTTY Reconfiguration		?	\times
Category:			
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection	Basic options for your PuTTY sest Save the current session settings Saved Sessions Default Settings	sion Sa <u>v</u> e	
È SSH ⊢ Kex ⊢ Hostkeys − Cipher − Tunnels	Close window on e <u>x</u> it Always Never Only on cle	an exit	
	Apply	<u>C</u> ancel	

EXEMPLE: Menu de création d'un tunnel SSH par la redirection du port 5300 de 192.168.1.21 vers le port 80 de la machine locale (faire Add pour valider la création).

🕵 PuTTY Reconfiguration				?	\times
Category:					
	Option	ns controlling SSH po	ort forwar	ding	
Logging	Port forwarding				
Keyboard	Local por <u>t</u> s a	ccept connections fro	om other	hosts	
Bell	Remote ports	do the same (SSH-	2 only)		
	Forwarded ports	:		Remov	/e
Appearance Behaviour					
I ranslation Selection Colours	Add new forward	led port:			
- Connection	Source port	5300		A <u>d</u> d	
⊡-SSH Kex	Destination	192.168.1.21			
Host keys	● <u>L</u> ocal	◯ Re <u>m</u> ote	OD	ynamic	
Tunnels	Auto	○ IPv <u>4</u>	○ IF	₽v <u>6</u>	
		<u>A</u> pply		<u>C</u> ance	əl

II.2.4.LES LOGICIEL DE PRISE DE CONTRÔLE A DISTANCE:

II.2.4.1.DÉFINITION:

En informatique, la PRISE DE CONTRÔLE A DISTANCE d'un ordinateur est une méthode qui consiste à prendre le contrôle de l'IHM d'un ordinateur A depuis un ordinateur distant B de telle manière que l'on puisse effectuer les mêmes opérations que si l'on travaillait directement avec l'IHM local de l'ordinateur A (clavier, souris, écran).

Ceci implique:

- Que l'écran d'affichage de l'ordinateur contrôlé s'affiche dans une fenêtre de l'ordinateur distant;
- Que le curseur graphique sur l'écran de l'ordinateur contrôlé puisse être manipulé avec l'organe de pointage de l'ordinateur distant (déplacements, boutons de clics, boutons de défilement, etc.) ;
- Que les saisies sur le clavier de l'ordinateur distant soient transmises à l'ordinateur contrôlé et traitées par celui-ci comme si elles provenaient de son clavier local.

REMARQUE: en général, les logiciels de contrôle à distance supportent d'autres fonctionnalités comme le transfert de fichiers entre les deux postes ou le support de téléconférences.

II.2.4.2.UTILISATION:

II.2.4.2.1.PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION:

- Le CONTRÔLE A DISTANCE est utilisé essentiellement pour le DÉPANNAGE et l'ADMINISTRATION des postes de travail ou des serveurs. Dans ce cadre, Il permet de limiter les déplacements des personnels aux seuls cas où leur présence physique est indispensable (interventions sur le matériel, par exemple). Il permet également de raccourcir les délais d'intervention (pas de délais d'intervention dû au déplacement);
- Grâce au contrôle à distance, l'administrateur ou le technicien de maintenance peuvent, pour investiguer ou intervenir sur le paramétrage du système d'exploitation, utiliser les outils et menus graphiques du système d'exploitation de l'ordinateur contrôlé, ce qui très souvent permet d'améliorer la rapidité d'intervention et demande moins de "technicité" que l'utilisation de commandes en ligne ;
- Le contrôle à distance peut également permettre à un agent en déplacement de prendre la main à distance sur son ordinateur personnel (à condition que celui-ci reste accessible sur le web);

 Le contrôle à distance est également utilisé dans un BUT PÉDAGOGIQUE (enseignement à distance): l'apprenant peut, par ce moyen, "vivre en direct" sur son propre écran la manipulation que lui montre son tuteur comme si celui-ci était à côté de lui.

II.2.4.2.2.CONDITIONS D'UTILISATION:

- Le débit entre les deux postes doit être suffisant pour assurer un bon rafraîchissement de la fenêtre ouverte sur le poste de travail distant;
- Les deux postes de travail doivent être équipés des logiciels adéquats;
- La prise de contrôle à distance suppose toujours une phase d'authentification réciproque des deux machines. En général :
 - Le poste de travail distant fait une demande de connexion au poste à contrôler (en lui envoyant des informations d'authentification);
 - Le poste à contrôler examine ces informations et autorise ou non la connexion.

II.2.4.3.BUREAU A DISTANCE DE WINDOWS:

II.2.4.3.1.PRÉSENTATION:

Ce logiciel propriétaire de MicroSoft permet à un poste de travail muni du système d'exploitation WINDOWS de prendre le contrôle à distance sur un autre ordinateur muni d'une version PROFESSIONNELLE d'un système d'exploitation WINDOWS.

En effet, ce mécanisme suppose que le système à contrôler abrite un SERVEUR de contrôle à distance, tandis que le système contrôleur doit abriter un CLIENT de cette application. Or, si tous les systèmes windows sont équipé du CLIENT, les SERVEURS ne sont présents que sur les versions professionnelle.

EXEMPLE: depuis un système windows en version "famille", il est possible de prendre le contrôle d'un système windows en version professionnelle. L'inverse n'est pas vrai.

Les deux paragraphes suivants décrivent les manipulations nécessaires.

II.2.4.3.2.AUTORISER LA CONNEXION SUR LE POSTE A CONTRÔLER:

RAPPEL: Cette opération ne peut être effectuée que sur un ordinateur muni d'une version professionnelle de windows.

Sous WINDOWS 10 : sur le poste à contrôler, activer les touches clavier [windows]+ [Pause]. La fenêtre suivante s'affiche:



Activer alors "Paramètres d'utilisation à distance". La fenêtre suivante s'ouvre:

Propriétés système				\times
Nom de l'ordinateur	r		Matériel	
Paramètres système avancés	Protection d	u système	Utilisatio	on à distance
Indiquez les modes d'ut emplacement.	ilisation de cet d	ordinateur der	puis un aut	re
Assistance à distance				
Autoriser les connexions d'	assistance à di	stance vers c	et ordinate	ur
Que se passe-t-il lorsque j'acti	ve l'Assistance	à distance ?		
			A <u>v</u> anc	:é
	OK	Ann	uler	<u>A</u> ppliquer

Cette fenêtre permet d'autoriser les postes distant à se connecter au poste local en cliquant sur le bouton "Autoriser les connexions à distance ...".

II.2.4.3.3.PRENDRE LE CONTRÔLE A DISTANCE D'UN POSTE WINDOWS:

Sous Windows 10: Rechercher "Connexion Bureau à distance". Le menu suivant s'affiche:

🌄 Connexio	n Bureau à di	stance		—		\times
	Connexi A dist a	on Bure ance	au			
Général Affin Paramètres	chage Resso d'ouverture de	urces locales session	Expérience	Avancé		
	Entrez le nom o Or <u>d</u> inateur : Nom d'utilisate Le champ du n d'ordinateur di	le l'ordinateur	distant. omputer.fabrik uteur est vide. I	am.com Entrez un nom	v omplet	
-Paramètres	de connexion Enregistrez les RDP ou ouvrez <u>E</u> nregistr	paramètres d cune connexic er En <u>r</u>	le connexion a on enregistrée. ægistrer sous	actuels dans u 	ın fichier u <u>v</u> rir	
Aasquer Masquer	les <u>o</u> ptions		<u>C</u>	onnexion	<u>A</u> ide	<u>}</u>

NOTA: pour utiliser ce menu, il faut décocher "Masquer les options", si nécessaire.

Saisir alors le nom de l'ordinateur (par exemple, WIN-2B2S7EES2VM) et le nom d'utilisateur (par exemple: "Administrateur"), puis activer "Connexion". Le menu de connexion suivant s'affiche:



Saisir alors le mot de passe de l'utilisateur du système distant et valider (ok). La fenêtre de contrôle s'affiche alors sur l'écran: elle visualise le bureau de l'ordinateur contrôlé. Lorsque le curseur de la souris se trouve dans cette fenêtre, les informations en provenance du clavier et de la souris de l'ordinateur local sont envoyées à l'ordinateur contrôlé et traitées comme si elle provenaient de son clavier ou de sa souris.

II.2.4.4.TEAMVIEWER

II.2.4.4.1.PRÉSENTATION:

TeamViewer permet de contrôler un PC à distance via internet. C'est un logiciel propriétaire payant (environ 500 euros), mais qui est distribué gratuitement si l'acquéreur s'engage à l'utiliser dans un but non commercial.

Attention, cette condition est effectivement contrôlée par la société éditrice car l'utilisation de TeamViewer nécessite la connexion à un de ses serveurs: en cas d'utilisation "illicite", l'éditeur peut vous interdire l'utilisation, à moins d'acheter la licence.

Le principal avantage de TeamViewer est qu'il ne nécessite pas d'installer un serveur sur les postes: de ce fait, il peut fonctionner derrière un NAT sans redirection de port.

REMARQUE : TeamViewer offre aux utilisateurs trois fonctionnalités principales:

- Prise de contrôle à distance d'un ordinateur connecté au web ("bureau" à distance);
- Transfert de fichiers entre deux ordinateurs connectés au web;
- Support pour des téléconférences.

II.2.4.4.2.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

La transaction entre les postes participants s'effectue par l'intermédiaire un SERVEUR de la société éditrice. Ce serveur assure:

- L'identification des postes connectés par un identificateur UNIQUE sur le web, associé à un mot de passe (TeamViewer ID).;
- Le transfert des données entre les postes connectés.

Au lancement de TeamWiewer sur un ordinateur client, le logiciel se connecte au serveur TeamViewer, qui attribut à l'ordinateur concerné sa "TeamViewer ID" unique. Les connexions sont de type TCP:



Figure II.2 .4.4.2: Architecture de communication Teamviewer

De ce fait, Teamviewer n'a pas besoin de faire une redirection de port pour atteindre des adresses au-delà du routeur, car on n'utilise que des connexions TCP sortantes. Cette technique s'appelle: **reverse connexion.** En général, la connexion TCP se fait sur le port

80 (utilisé par les serveurs web) car ce port, utilisé par le web, n'est jamais bloqué par les pare-feux.

II.2.4.4.3.SÉCURITÉ:

TeamViewer utilise pour les transmissions de données un cryptage par clé symétrique de 256 bits; L'échange de cette clef est crypté par une paire de clés asymétrique RSA de 2048 bits. La sécurité est donc comparable à celle d'une transmission SSH.

II.2.4.4.4.UTILISATION POUR LE CONTRÔLE A DISTANCE:

Au lancement de TeamViewer, quelle que soit l'utilisation que l'on veut en faire (contrôleur ou contrôlé), la fenêtre suivante s'affiche sur l'écran:

🔁 TeamViev	ver			- 0	×
Connexio	n Suppléments Aide Donnez v	otre avis	Insérer l'ID du parte	CONNECTER	~
	Licence g	ratuite (seulement pour l'utilisation privée) - Be	ernard Giacomoni		
	Autoriser contrôle à dis	st Contrôler un ordin	nateur		
	VOTRE ID 765432	ID du partenaire			
* 7	MOT DE PASSE XYZ78	[\sim		
	Accès non surveillé <u>Démarrer TeamViewer avec Wir</u> <u>Affecter l'appareil à un compte</u> <u>Accorder un accès facile</u>	 Contrôle à distance Transfert de fichiers 			
\bigcirc	 Prêt à se connecter (connexion sécuri: 	sée).			

COMMENTAIRES:

- Le champ qui apparaît à droite du label «VOTRE ID» est la «TeamViewer ID» attribuée à la machine par le serveur TeamViewer.
- A droite du label «MOT DE PASSE» apparaît le mot de passe correspondant à cette ID.
- Le champ situé en dessous du label "ID du partenaire" vous permet de saisir l'ID de la machine que vous voulez contrôler.

Pour prendre le contrôle d'un ordinateur à distance, il suffit donc:

- De demander au responsable de l'ordinateur à contrôler de lancer TeamViewer sur cet ordinateur (si ce n'est pas déjà fait), puis de vous communiquer l'ID de cet ordinateur (par téléphone, par mail, oralement, etc.);
- De saisir cette ID dans le champ labellisé «ID du partenaire» et d'activer le bouton de connexion.

Le TeamViewer du PC contrôleur demande alors au serveur Teamviewer de l'autoriser à prendre le contrôle de la machine correspondant à l'ID saisie dans le champ "ID du partenaire". Comme le logiciel TeamViewer est aussi lancé sur la machine à contrôler, celle-ci est également connectée au serveur Teamviewer. Le serveur peut alors faire transiter les données et commandes entre les deux machines par son intermédiaire. Ces deux machines ne communiquant physiquement qu'avec le serveur, il n'est nul besoin de faire une redirection de port.

II.2.4.5.LE LOGICIEL VCN:

II.2.4.5.1.PRÉSENTATION:

Comme TeamViewer, VCN est un logiciel dont la principale fonction est la prise de contrôle à distance d'un poste informatique. En revanche, VCN est un logiciel GRATUIT et OPEN SOURCE.

Tout comme Teamviewer, VCN est principalement utilisé pour la télémaintenance et la téléadministration des systèmes informatiques ainsi que pour la téléformation. il fonctionne sur les plateformes Windows, Mac et Linux.

II.2.4.5.2.FONCTIONNEMENT:

Le VNC "de base" est composé de 2 applications communicant entre elles:

- Le SERVEUR VNC, exécuté sur la machine contrôlée à distance (le port VNC par défaut est 5900);
- Le CLIENT VNC (ou VIEWER), qui tourne sur la machine contrôleur à distance. Le viewer affiche la fenêtre de contrôle sur l'ordinateur distant et gère le clavier, la souris et le presse-papier.

Il supporte deux modes de fonctionnement:

Dans le premier mode ("mode normal"), le CLIENT se connecte au SERVEUR. De ce fait, le port utilisé par VNC doit être redirigé vers la machine commandée, pour qu'on puisse s'y connecter depuis internet. Ceci implique d'avoir accès à la configuration du routeur.

Dans le second mode de fonctionnement (mode "listenning viewer"), la connexion s'établit en sens inverse: c'est le SERVEUR qui sollicite le client. Le CLIENT attend donc les sollicitations du serveur ("Listening Viewer"). De ce fait, ce mode permet de contrôler un ordinateur derrière un NAT ou un firewall même si on ne peut pas créer de redirection de port (par exemple, si on n'a pas accès à la configuration du routeur).

Le second mode correspond au logiciel Ultra VNC dont nous allons aborder l'utilisation :

II.2.4.5.3.UTILISATION EN MODE LISTENING VIEWER (ULTRA VNC):

INTRODUCTION:

UltraVNC est une évolution du logiciel libre VNC suivant les principes de l'OPEN SOURCE. Il en exploite l'option LISTENING VIEWER. De ce fait, aucune redirection de port n'est nécessaire.

Le logiciel UltraVNC se compose d'un SERVEUR, installé sur le système à contrôler et d'un CLIENT qui permet de se connecter au serveur et d'afficher le bureau du système contrôlé dans une fenêtre.

LANCEMENT DU SERVEUR SUR LA MACHINE A CONTRÔLER:

Sous WINDOWS: L'activation du lien d'exécution du logiciel VNC Server déclenche l'apparition dans la barre des tâches de l'icône:

۲

Un clic droit sur cette icône permet d'afficher le menu contextuel suivant:

A Propos de Ult	tr@VNC
Paramètres d'Ac	dministration
Rafraichissemer	it de l'Ecran
Ajouter un Nou	veau Client
Déconnecter To	ut les Clients
Liste des Clients	
Installer le Servio	ce
Désinstaller le Se	ervice
Arrêter le Servic	e
Démarrer le Serv	vice (doit d'abord avoir été installé)

L'activation de "Paramètres d'administration" ouvre un menu de configuration du serveur:

Connexions Entra	antes		Dernier Client se Décon	necte	Comportemen	t sur Conn	exion	Entrant
Accepter les d	onnexio	ns	Ne rien faire		Afficher u	ne fenêtre	d'aler	te
Numéro d'afficha	ge ou po	rts à utiliser:	O Verrouiller la station	(W2K)	Durée:	10 s	econd	es
⊖ Affichage N°	0		O Fermer la session		Par défaut:	Refuser	OA	Accepte
OPorts VNC:	5900	Auto	Clavier & Souris		Connexion de	plusieurs (lients	
HTTP:	5800		Désactiver pour le	dient	Terminer la	s connexic	ns exi	istantes
Activer Viewer	r Java (p	oar HTTP)	Désactiver sur le se	erveur	Continuer	les connex	ions ex	xistante
Autoriser les (Connexio	ons Loopback	Japonais		O Refuser la	nouvelle c	onnexi	ion
Loopback Unic	quement	(127.0.0.1)			O Refuser to	ute nouvel	le con	nexion
Authentification Mot de Passe VN Login Window	C:	saire (Utilisate	ur /Pass. /Domaine)	Divers Dé Dé	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr	sta) -Plan pour an sur den	les clie nande	ents du dier
Authentification Mot de Passe VN Login Window	C: vs Néces idows Av	saire (Utilisated vancé (support es de Login Wir	ur/Pass./Domaine) multi-domaine) ndows	Divers	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr toriser Vider l'Ecr pturer la transpa sactiver l'icône e	sta) -Plan pour an sur den an par Alp arence (Alp n barre de	les die hande ha-Ble ha-Ble s tâch	ents du dier ending ending) es
Authentification Mot de Passe VN Login Window Login Win P Transfert de Fich	C:	saire (Utilisated vancé (support es de Login Wir	ur/Pass./Domaine) multi-domaine) ndows	Divers	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr toriser Vider l'Ecr pturer la transpa sactiver l'icône e terdire de fermer	sta) -Plan pour an sur den an par Alp arence (Alp n barre de Ultr@VNC	les die nande ha-Ble ha-Ble s tâch	ents du clier ending ending) es
Authentification Mot de Passe VN Login Window Login Win P Transfert de Fich Activer	C:	saire (Utilisated vancé (support es de Login Wir de usurpation (ur /Pass. /Domaine) multi-domaine) ndows (Service uniquement)	Divers	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr toriser Vider l'Ecr pturer la transpa sactiver l'icône e terdire de fermer le de l'affichage s	sta) -Plan pour an sur den an par Alp arence (Alp n barre de Ultr@VNC serveur	les die hande ha-Ble ha-Ble s tâch	ents du dier ending ending) es 1/1
Authentification Mot de Passe VN Login Window Login Win P Transfert de Fich Activer	C:	saire (Utilisated vancé (support es de Login Wir de usurpation (ur/Pass./Domaine) multi-domaine) ndows (Service uniquement)	Divers	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr pturer la transpa sactiver l'icône e terdire de fermer le de l'affichage s	sta) -Plan pour an sur den an par Alp arence (Alp n barre de Ultr@VNC serveur	les clie nande ha-Ble ha-Ble s tâch	ents du dier ending ending) es 1/1
Authentification Mot de Passe VN Login Window Login Win P Transfert de Fich Activer Plugin DSM	C:	saire (Utilisated vancé (support es de Login Wir de usurpation (in détecté	ur/Pass./Domaine) multi-domaine) ndows (Service uniquement)	Divers Divers Dé: Dé: Au Ca; Dé: Int Echell Enregic	sactiver Aero (Vi sactiver l'Arrière toriser Vider l'Ecr pturer la transpa sactiver l'icône e terdire de fermer le de l'affichage strement pport de debug 1	sta) -Plan pour an sur den an par Alp arence (Alp n barre de Ultr@VNC serveur WinVNC.log	les die hande ha-Ble s tâch	ents du dier ending ending) es 1/1

Ce menu d'administration permet en particulier de définir un "Mot de passe VNC" qui permettra aux clients (systèmes désirant contrôler l'ordinateur local) de se connecter.

LANCEMENT DU CLIENT SUR LA MACHINE DU CONTRÔLEUR:

Sous WINDOWS: L'activation du lien d'exécution du logiciel VNC Client déclenche l'ouverture du menu suivant:

Client UltraVNC Fr - Connexion 105	\times
Serveur / / (hôte:n°affichage ou hôte::port)	
 AUTO (sélection des paramètres optimaux) ULTRA (>2Mbit/s) - Expérimental LAN (> 1Mbit/s) - Couleurs Vraies MOYEN (128 - 256Kbit/s) - 256 Couleurs MODEM (19 - 256Kbit/s) - 64 Couleurs FAIBLE (< 19kKbit/s) - 8 Couleurs Manuel (Utiliser le bouton Options) 	Connexion
Voir Uniquement Confirmer la Fermeture	Options
Plugin DSM aucun plugin détecté Proxy/Repétiteur	Config
Conserver les paramètres de connexion RAZ des p	aramètres

Saisir alors le nom d'hôte ou l'adresse IP de la machine à contrôler (éventuellement accompagné du numéro de port, si le port par défaut n'est pas utilisé). L'activation de "Connexion" entraînera l'affichage d'un menu de connexion au serveur:

Authentification VN	IC	
	Mot de Passe:	
	Connexion	Annuler

La saisie du mot de passe SERVEUR et l'activation de "Connexion" entraîne la connexion au serveur et l'affichage du bureau de la machine distante dans une fenêtre de l'écran local.

II.3.ADMINISTRATION DES ROUTEURS:

II.3.1.1.RAPPELS:

La plupart des routeurs intégrés dans un réseau se présentent comme des boîtiers "fermés" (non munis d'un IHM local). Ces boîtiers sont équipés:

- D'une carte mère supportant un microprocesseur, des mémoires ROM et RAM et les équipements matériels nécessaires au traitement d'au moins deux interfaces réseaux (sinon, on ne peut pas router);
- D'un certain nombre de "ports de connexion" de différentes technologies (ethernet RJ45, ethernet BNC (câble coaxial), spot de connexion wifi, liaisons séries point à point, etc ;
- D'un système d'alimentation sécurisé.

Un routeur se présente donc comme un "ordinateur minimal" spécialisé du point de vue du matériel et du logiciel dans la transmission d'informations entre des réseaux dont les technologie de liaison et de routage peuvent être différentes. La fonction de routage minimale suppose que le routeur sont équipé au moins des couches liaisons et routage de l'ISO (les couches ethernet et IP pour TCP/IP). En fait, certaines fonctionnalités d'un routeur moderne (PAT, port forwarding, etc.) exigent une couche TRANSPORT (TCP pour TCP/IP).

REMARQUES:

- Le système d'exploitation d'un routeur est souvent spécifique de son constructeur, mais il peut aussi s'agir d'une version "allégée" de Linux;
- N'importe quel ordinateur doté d'un système d'exploitation unix/linus ou windows et d'au moins deux interfaces réseaux "physiques" peut être configuré en routeur: les systèmes Linux intègrent "de base" une fonction de routage minimale, sinon des logiciels de routage plus sophistiqués peuvent être implémentés. Un ordinateur généraliste supportant le routage est souvent appelé "PASSERELLE".

II.3.1.2.CONNEXION AU SYSTÈME DE PARAMÉTRAGE D'UN ROUTEUR:

Les routeurs ne possédant pas d'IHM local, le seul moyen d'accéder à leur logiciel d'administration est d'utiliser un poste de travail déporté et de se connecter à distance. Les procédures de connexion varient suivant le type du routeur:

 Les routeurs destinés au grand public (comme les BOX des différents F.A.I) sont en général équipés d'un serveur HTTP qui permet à un poste d'administration déporté d'accéder à un certain nombre de menus de configuration (pages web). Ces menus permettent de configurer et paramétrer la fonction de routage proprement dite, mais aussi les autres fonctions habituellement supportées par les routeurs modernes: NAT/PAT, DHCP, Port Forwarding, constitution de VLANs, etc;

- Les routeurs destinés à des environnements plus professionnels sont souvent (au moins pour leur configuration initiale), accessibles uniquement par une liaison série, ce qui exige de connecter physiquement au routeur, par un CÂBLE SÉRIE, un ordinateur muni d'un CLIENT SPÉCIFIQUE. Une fois la connexion établie, il est parfois possible (si le système d'exploitation du serveur est un LINUX) d'ouvrir une FENÊTRE TERMINAL et de configurer le routeur en ligne. Si le système d'exploitation est spécifique (cas des routeurs SISCO, par exemple), la configuration se fait grâce à un langage de commande spécifique;
- Une fois cette configuration initiale effectuée grâce à une liaison série, il est parfois possible de lancer sur le routeur un service SSH qui permettra d'effectuer la configuration depuis un poste réseau muni d'un client SSH (avec PUTTY, par exemple).



Figure II.3.1.2 : Administration d'un routeur par câble série

II.4.INSPECTION DES FLUX DE DONNÉES – LOGICIEL WIRESHARK:

II.4.1.PRÉSENTATION:

WIRESHARK est un logiciel qui permet d'analyser les PAQUETS de données circulant sur un réseau TCP/IP et de visualiser leur contenu. C'est un logiciel libre et gratuit. Ses fonctionnalités principales sont:

- La CAPTURE DE PAQUETS circulant dans les réseau auquel le système supportant WireSharh est connecté:
 - Le mode "promiscuous" activé autorise la capture de tous les paquets;
 - Le mode "promiscuous" désactivé n'autorise que la capture des paquets adressés à ce système ou émis par lui.
 - D'autre part, les paquets à capturer peuvent être sélectionnés à l'aide de FILTRES définissables par les utilisateurs;
- L'AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL ou en temps différé des paquets capturés;
- L'ENREGISTREMENT des paquets capturés dans des fichier pour les exploiter en temps différé.
- L'INSPECTION DES PAQUETS capturés au niveau de leur contenu binaire (informations utiles et couches de protocoles).

II.4.2.UTILISATION:

II.4.2.1.AVERTISSEMENTS:

- WireShark est un outil extrêmement puissant, offrant des dizaines de fonctionnalités différentes. Il n'est pas question ici d'écrire un manuel d'utilisation. On se contentera de présenter quelques manipulations de base;
- De par ses fonctionnalités, Wireshark peut être utilisé pour des activités de "hacking" (capture d'identifiants de connexion, espionnage de contenus, etc.). Pour cette raison, l'installation et l'utilisation de Wireshark dans un réseau professionnel est la plupart du temps soumise à autorisation.

II.4.2.2.DESCRIPTION DE LA PAGE D'ACCUEIL:

Au lancement du logiciel WireShark, un menu d'accueil s'affiche. Ce menu est constitué:

A-D'une partie supérieure commune à tous les menus et comprenant:

- Le nom du logiciel (analyseur réseau Wireshark)
- Une barre de menus donnant accès à divers sous-menus (Fichier, Éditer, Vue, Aller, paramétrer et commander une capture, etc);
- Une barre d'outils permettant de démarrer et d'arrêter une capture de paquets, de définir les options de captures (filtres, etc.) et de faire diverses opérations sur les données capturées ;

• Un champ permettant de définir des "expressions de filtrage" permettant de sélectionner les paquets lors de l'analyse d'une capture **en temps différé**:

🚄 L'analyseur de réseau Wireshark	—		×
<u>Fichier E</u> diter <u>V</u> ue <u>A</u> ller <u>C</u> apture <u>A</u> nalyser <u>S</u> tatistiques Telephon <u>i</u>	e <u>W</u> ireless	<u>O</u> utils	<u>A</u> ide
📕 🔲 🛞 📕 🖺 🕅 🌀 🍳 🦛 🛸 🚟 🖗 💻 🔜 🔍 🔍	. ⊂, ፹		
Apply a display filter <ctrl-></ctrl->		Express	sion +

B-D'une partie centrale permettant d'initialiser une capture:

Sous le label Capture nous trouvons:

- Le champ de définition d'un filtre de capture ("...using this filter:"). Celui-ci permet de définir un filtre applicable aux paquets à capturer ou d'en choisir un existant: les paquets peuvent être sélectionnés en fonction de leurs adresses IP, de leurs ports d'origine ou de destination, du protocole utilisé (tcp, udp, icmp, etc.), de leur mode (unicast, multicast, etc.). Un filtre est une expression littérale exprimant une condition logique de capture (ex: "tcp.port == 5000 and ip.addr=192.168.1.1" sélectionne les paquets adressés au port 5000 et à l'adresse IP V4);
- Une liste de choix possibles pour la connexion réseau à traiter (en cliquant sur la liste des connexions).

Welcome to Wireshark		
Capture		
using this filter: 📕 Enter a capture filter		▼ All interfaces shown ▼
Connexion au réseau local* 8		
Ethernet	Y	
Connexion au réseau local* 6		
Connexion au réseau local* 7		
Adapter for loopback traffic cap	oture	

REMARQUE: Ces différente actions peuvent également être effectuées à l'aide des menus de la première partie de la page.

C-D'une partie pied de page qui est surtout informative:

	Learn		
	User's Guide · Wiki · Questions a	nd Answers · Mailing Lists	
	You are running Wireshark 3.0.5 (v3.0.5-	-0-g752a55954770). You receive automatic up	odates.
2	Prêt pour charger ou capturer	Pas de paquets	Profile: Default

II.4.2.3.DÉMARRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS A PARTIR DE L'ACCUEIL:

Il suffit pour cela, après avoir choisi ou saisi éventuellement le filtre à utiliser (champ en dessous du label "Capture"), de double-cliquer sur la connexion que l'on veut surveiller (un des élément de la liste des connexions : par exemple "Ethernet"). La partie centrale de la page est alors remplacée par trois zones: la première visualise les paquets capturés, ligne après ligne. La seconde affiche le contenu des couches de protocole. La troisième affiche le contenu du paquet (en hexadécimal ou en binaire). Chaque ligne de la première partie affiche un numéro de paquet, la date de réception, l'IP source, l'IP destination, le protocole, la longueur en octets et les ports émetteur et destinataires.

EXEMPLE: Capture des paquets adressés au port 80 (Filtre "port 80"):

🙍 Ca	pture en c	ours de	Etherne	et (port	80)						_	. [<
<u>F</u> ichier	<u>E</u> diter	<u>V</u> ue <u>/</u>	<u>A</u> ller <u>C</u>	apture	<u>A</u> nalyse	r <u>S</u> ta	atistique	es Te	lephon <u>i</u> e	<u>W</u> ireless	<u>O</u> utils	<u>A</u> ide		
	ی 🛃		XZ	9	(= 🔿 😫	•	<u>.</u>		\oplus \bigcirc	् 🎹				
Apply	/ a display f	ilter <	Ctrl-/>								_	🔹 Ехр	ression	+
No.	Time	Sour	се		Destir	nation			Protocol	Length	Info			^
16	0.02373	30 93.	184.22	0.29	192.	168.	1.12		OCSP	841	Respo	nse		
17	0.02906	56 93.C	184.22	0.29	192.	168.	1.12		тср	60	80 →	54166	[ACK]	
18	0.02929	94 93.3	184.22	0.29	192.	168.	1.12		OCSP	841	Respo	nse		
🗆 19	0.06177	76 192	.168.1	.12	93.1	84.2	20.29		тср	54	54164	→ 80	[ACK]	
20	0.06658	88 192	.168.1	.12	93.1	84.2	20.29		тср	54	54165	→ 80	[ACK]	
21	0.06916	50 192	.168.1	.12	93.1	84.2	20.29		TCP	54	54166	→ 80	[ACK]	
														\sim
	01	01 = H	leader	Lengt	:h: 20 b	ytes	(5)							^
>	Differe	ntiate	ed Ser	vices	Field:	0x00	(DSC	P: CS	0, ECN:	Not-ECT))			
	Total L	ength:	52											\checkmark
<	- · · · · ·	• • •			· •								>	
0010	00 24	00.07	10 00	00.00	5 00 00) _ (0	- Q 01	0c 5	d ho	1		.1.		•
0010	dc 1d		40 00	1 b2 21	5 62 a	7 00	00 00	00 3	0 00		h	.] .		
0020	fa f0	fh h0	00 00	02 04	1 05 b/	1 01	00 00	08 0	1 01					
0040	04 02		00 00	02 0										
														~
0 🗹	Identifica	tion (ip.io	d), 2 byte	es					Paquets: 21	L · Affichés: 2	1 (100.09	%) Pro	file: Defau	lt 🔡

REMARQUE : un clic droit sur la troisième zone permet de passer de l'affichage en hexadécimal à l'affichage en binaire et inversement.

Pour arrêter la capture, il suffit de cliquer sur le bouton rouge dans la barre des tâches. Pour revenir à la page d'accueil, faire: Fichier \rightarrow Close.

II.4.2.4.REDÉMARRAGE D'UNE CAPTURE DE PAQUETS:

Pour redémarrer une capture, activer le bouton:

II.4.2.5.INSPECTION DES PAQUETS:

Wireshark permet d'inspecter le contenu binaire des paquets (contenu utile et couches de protocole) grâce à des fonctions de sélection ou de mise en évidence (coloration en fonction du type d'information ou d'un motif binaire, etc.).

Il suffit de cliquer sur une des lignes capturées pour afficher dans les zones 2 et 3 les contenus des couches de protocole et du message global. Diverses fonctions d'édition permettent d'inspecter ce code. Le champ "Apply a display filter" permet de n'afficher que certains des paquets capturés en saisissant un filtre.

EXEMPLE: appliquons à la précédente capture le filtre "ip.addr == 192.168.1.12" (sélection des paquets contenant l'adresse IP 192.168.1.12):

	*Ethernet (p	port	80)													_	-		\times	(
<u>F</u> ichi	ier <u>E</u> diter	<u>V</u> u	e <u>A</u>	ller <u>C</u>	aptu	re <u>A</u> ı	nalyse	er <u>S</u>	Stati	stique	es -	Tele	phon <u>i</u> e	<u>W</u> i	reless	<u>O</u> utils	<u>A</u> ide			
				X 🕻	9	جە	•	2	5 3	Ł		(Ð, Q,	0	•					
📕 ip.	addr == 192	2.168.	1.12													×	E E	xpressio	m	+
No.	Time		Sourc	e			Desti	natio	n				Protocol		Length	Info				^
	1 0.0000	000	192.	168.1	.12		93.	184.	. 22(0.29			тср		66	54164	1 → 80	0 [SY	N]	
	2 0.0017	705	192.	168.1	.12		93.	184.	. 22(0.29			тср		66	5416	5 → 8(0 [SY	N]	
	3 0.0027	714	192.	168.1	.12		93.3	184.	. 22(0.29			тср		66	5416	5 → 80	9 [SY	N]	
	4 0.0078	362	93.1	84.22	0.29)	192	.168	8.1	.12			ТСР		66	i 80 →	54164	4 [SY	Ν,	
	5 0.0079	997	192.	168.1	.12		93.3	184.	. 22(0.29			ТСР		54	54164	4 → 80	9 [AC	K]	
	6 0.008	994	192.	168.1	.12		93.3	184.	. 22(0.29			HTTP		294	GET ,	/MFEw	ΓzBNM	Es	
	7 0.0091	145	93.1	84.22	0.29)	192	. 168	3.1	.12			ТСР		66	i 80 →	5416	5 [SY	Ν,	\sim
	0	101	= H	eader	Len	gth:	20	byte	es	(5)										^
	> Differ	ent:	iate	d Ser	vice	s Fi	eld:	0x(00	(DSC	P: (CSØ,	, ECN:	No	t-ECT)				
	Total	Len	gth:	52																~
<	- · · ·	~	••	-															>	
001	0 00 74	0	- 7	40.00	00	00		0 - /	0 -	0.01	0	F J	L O	4	0	_	1			
001	0 00 34 0 do 1d	- 9C	a/	40 00 00 50	80	26	60 0 62 0	0 C(7 A	o a	0 00 8 01	00	50	03	•4•	•@••••		•]•			
002	0 dC 10 0 fa f0	u5 fh	94 h0	00 30 00 00	03	6A 1	02 a 05 h	10	1 0	2 00	00	00 01	0Z 01		····,	0				
003	0 04 02	10	00	00 00	02	04	05 0	4 0.	1 0	5 05	00	01	01							
004	0 04 02																			$\mathbf{\mathbf{v}}$
\bigcirc	Z Identific	ation	(ip.id)), 2 byte	s			P	aque	ets: 54	·Aff	fichés	s: 54 (10	0.0%) [.] Perdu	s: 0 (0.0	%) P	rofile: D	efault	t 📰

II.4.2.6.CRÉATION DE FILTRES (Â LA CAPTURE ET Â L'ÉDITION):

Wireshark offre des fonctions de filtrage puissantes qui permettent de sélectionner les paquets que l'on veut traiter en fonction des protocole, des adresses IP (V4 et V6), des numéros de ports utilisés par ces paquets, etc. Il est possible de combiner ces différents critères dans des expressions logiques qui peuvent ensuite être nommées et enregistrées pour une utilisation ultérieure.

Exemple: l'expression "tcp.port == 5000 and ip.addr == 192.168.1.1" définit un filtre qui sélectionne uniquement les paquets TCP émis de ou vers l'adresse 192.168.1.1 et du ou vers le port 5000.

III.COMMANDES D'ADMINISTRATION DES RÉSEAU:

III.1.INTRODUCTION:

Les systèmes d'exploitation de type WINDOWS et UNIX/LINUX possèdent dans leurs jeux de commandes en ligne, de nombreuses primitives qui permettent, depuis une machine donnée:

- De surveiller les échanges d'informations dans les réseaux connectés à cette machine;
- De paramétrer le fonctionnement des différentes entités logicielles qui participent à la communication réseau dans cette machine (contrôleurs, pilotes de périphériques, tables et fichiers de configuration réseaux, etc.);
- D'agir sur l'état de ces entités (démarrer, arrêter, redémarrer leur fonctionnement).

Ces commandes doivent être saisies dans des "invites de commande" (ou "shells") accessibles par des fenêtres de type TERMINAL (ou CONSOLE) en mode "texte".

Il peut s'agir soit de terminaux déportés (ouverts par des logiciels de type Rlogin, TelNet, SSH ou Putty), soit de terminaux locaux manipulés par l'IHM local ou par un logiciel de prise de contrôle à distance (TemViewer, VCN, etc.).

Bien que les menus graphiques d'administration réseau offerts par les systèmes d'exploitation soient souvent plus rapides et plus sûrs pour des manipulateurs novices que les commandes en ligne et demandent beaucoup moins d'apprentissage, beaucoup d'administrateurs systèmes privilégient tout de même ces commandes en ligne comme outils d'administration: en effet, elles offrent souvent des options plus nombreuses et surtout elles peuvent être combinées en procédures d'administration (scripts shells) qui ont l'avantage d'être réutilisables.

III.2.PRINCIPALES TÂCHES D'ADMINISTRATION DES RÉSEAUX:

Le tableau suivant énumère les principales tâches d'administration réseau sur un poste de travail et indique pour chacune les principales commandes disponibles et les fichiers de configuration concernés;

TÂCHE	FICHIERS DE CONFIGURATION	OUTILS (commandes)
Déclarer, supprimer un utilisateur, modifier les droits d'un utilisateur.	<i>Linux:</i> - /etc/passwd - /etc/group	<i>Linux:</i> - adduser, addgroup - deluser, delgroup - who, whoami <i>Windows:</i> - Ligne de cde: net user - Menus: Comptes
Afficher la table de résolution des adresses IP en adresses MAC pour une connexion (masque ARP).		arp
Gérer la Table de Routage IP d'un poste (visualiser, supprimer, ajouter, modifier des routes)		route
Visualiser la liste des ports ouverts		netstat
Créer, supprimer, visualiser les interfaces réseaux, tester leur état		<i>Windows:</i> - ipconfig <i>Linux/Unix:</i> - ifconfig, ip
Démarrer, arrêter un interface réseau	/etc/network/interfaces	<i>Windows:</i> <i>Linux:</i> - ifup, ifdown
Créer, supprimer un tunnel IP.		Ip tunnel add
Déterminer la route suivie par un paquet émis.		<i>Linux:</i> - traceroute <i>Windows:</i> - tracert
Tester la connectivité sur une interface		ping
Démarrer, arrêter, redémarrer le processus gérant le réseau.	Le répertoire /etc/init.d renferme des scripts de lancement des services (networking pour le service "réseau")	<i>Linux:</i> /etc/init.d/networking [start/stop/restart] <i>Windows:</i>

III.3.LES COMMANDES SYSTÈMES EN LIGNES DE COMMANDES:

III.3.1.INTRODUCTION:

Ce sous-chapitre n'est pas un manuel de référence de ces commandes. Son objectif est de les présenter sommairement en insistant sur l'emploi que l'on peut en faire pour l'administration des réseaux. Pour plus de détail, consulter les manuels correspondants ou les ressources en ligne telles que "man" et "help".

III.3.2.RAPPEL:

Les commandes systèmes doivent être saisies dans des invites de commandes ouvertes dans des fenêtres de type "TERMINAL EN LIGNE DE COMMANDE". Suivant le système d'exploitation utilisé, l'ouverture d'un terminal s'obtient de différentes façons:

III.3.2.1.SOUS LINUX/UNIX:

- Dans un environnement graphique (tel que gnome), il suffit de faire un "click-droit" sur le fond du bureau pour faire apparaître un menu contextuel offrant l'option "ouvrir un terminal". Le choix de cette option provoque l'affichage de la fenêtre de ce nouveau terminal;
- En ligne de commande (dans un environnement non graphique ou dans un terminal en ligne de commande ouvert dans un environnement graphique): suivant le système d'exploitation utilisé, les commandes de type "terminal", "gnome-terminal", "konsole", etc. permettent d'ouvrir une fenêtre de terminal (pour ubuntu avec bureau graphique, c'est "gnome-terminal").

REMARQUE: droits associés aux commandes saisies dans un terminal:

Sous Unix/Linux, comme sous windows, certaines commandes ne peuvent être exécutées que par l'utilisateur "ADMINISTRATEUR". De ce fait, pour exécuter des commandes nécessitant de l'utilisateur les privilèges d'administrateur, il faudra:

- Soit (sous debian/ubuntu) utiliser la commande "sudo" (substitute user) en préfixe de ces commandes (exemple: > sudo netstat -b). sudo permet d'exécuter la commande qui suit en mode "root" (administrateur);
- Soit la commande "su" qui permet de changer d'utilisateur d'une manière durable, quand cette commande est acceptée par l'implémentation de linux.

III.3.2.2.SOUS WINDOWS:

III.3.2.2.1.DROITS ASSOCIES AUX COMMANDES:

Sous WINDOWS comme sous Unix/Linux, certaines commandes ne peuvent être exécutées qu'en mode "ADMINISTRATEUR". Comme il est difficile, sous windows, de changer d'utilisateur entre deux commandes, le seul moyen pratique d'exécuter des commandes en mode administrateur est d'ouvrir un terminal doté de ces privilèges:

III.3.2.2.2.OUVERTURE EN MODE UTILISATEUR NON PRIVILÉGIÉ:

Faire un "clic droit" sur le menu de démarrage (icône windows, coin bas-gauche), puis choisir "exécuter". Dans la fenêtre "exécuter" saisir "cmd" (logiciel exécuteur de commandes) dans le champ "ouvrir", puis valider (bouton "OK"). Le terminal s'ouvre alors dans une fenêtre.

	🖅 Exéc	uter X	<
Clic droit Sur icône WINDOWS	<u>O</u> uvrir :	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.]
		OK Annuler <u>P</u> arcourir	

III.3.2.2.3.OUVERTURE EN MODE UTILISATEUR PRIVILÉGIÉ (ADMINISTRATEUR):

Pour ouvrir une console en mode administrateur:

- Faire un clic droit sur le menu de démarrage (icône windows, coin bas-gauche), puis choisir "exécuter". Saisir "cmd" (logiciel exécuteur de commandes) dans le champ "ouvrir", puis valider (bouton "OK") tout en appuyant simultanément sur [ctrl] et [shift]. Le terminal s'ouvre alors dans une fenêtre avec les droits "administrateur";
- Sinon, faire un clic droit sur le menu de démarrage (icône windows, coin basgauche), puis choisir "exécuter en mode administrateur".

III.3.3.TEST DE LA CONNECTIVITÉ D'UNE MACHINE:

III.3.3.1.DÉFINITION:

La CONNECTIVITÉ d'une machine reliée physiquement à un réseau est sa capacité de communiquer effectivement par cette liaison avec d'autres machines du réseau. Sur un réseau ethernet TCP/IP, on utilise la fonction PING qui permet de vérifier la connexion entre la machine locale et une machine distante. Ping utilise le protocole ICMP. La commande ping existe sous Unix/Linux et Windows ainsi que sous la plupart des autres O.S.

III.3.3.2.COMMANDE PING (Windows et Unix/Linux):

FORME DE BASE:

La commande PING existe sous Windows et Unix/Linux. Sa forme la plus simple est:

> ping [<@IP machine distante> / <URL machine distante>]

Tester la connectivité avec la machine d'adresse IP 192.168.1.1: > ping 192.168.1.1 Tester la connectivité avec le serveur web dont l'URL et "google.com":> ping google.com

REMARQUE: Sous Windows et Linux, la commande supporte sensiblement les mêmes options. Cependant, les syntaxes ne sont pas les mêmes (consulter les manuels pour approfondir).

EXEMPLE: tester la connexion avec le serveur google.com (sous widows)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                   \times
C:\Users\berna>ping -n 6 google.com
Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [172.217.21.78] avec 32 octets d
e données :
Réponse de 172.217.21.78 : octets=32 temps=14 ms TTL=53
Réponse de 172.217.21.78 : octets=32 temps=15 ms TTL=53
Statistiques Ping pour 172.217.21.78:
   Paquets : envoyés = 6, reçus = 6, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
   Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 14ms
C:\Users\berna>
```

Remarques:

- La commande "ping -n 6 google.com" envoie 6 messages ICMP vers la cible (l'option -n <count> permet de définir le nombre de messages à expédier). Sous Linux, la commande s'écrirait "ping -c 6 google.com".
- La présentation de la réponse varie entre Windows et Unix/Linux.

III.3.4.DÉTERMINATION DE LA ROUTE D'UN PAQUET:

III.3.4.1.DÉFINITION:

La ROUTE suivie par un paquet est est une information constituée par:

- La liste des nœud intermédiaires (routeurs, passerelles) utilisés par ce paquet pour se rendre d'un nœud à un autre du réseau,
- Les durées des trajet entre chacun des nœuds successifs constituant cette liste.

III.3.4.2.UTILITÉ:

Visualiser la route suivie par les paquets IP pour aller du poste local à un poste éloigné, permet à l'administrateur en charge de la gestion d'un réseau complexe de surveiller les délais de routage sur les différentes routes possibles.

L'administrateur peut ainsi ajuster le contenu des tables de routages de façon à équilibrer les trafics sur les différentes routes possibles et optimiser ainsi l'utilisation du réseau et les temps de réponse.

III.3.4.3.SOUS WINDOWS (Commande TRACERT)

Sous windows, la syntaxe de base de la commande est "tracert":

> tracert -h <TTL> [<@IP système distant> / [<URL serveur distant>]

REMARQUE: TTL est le Time To Live, c'est à dire le nombre maximum de nœuds du réseau que l'on peut parcourir avant que la recherche prenne fin.

EXEMPLE: (avec un ttl de 13)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                 _
                                                                                                        Х
C:\Users\berna≻tracert -h 13 google.fr
Détermination de l'itinéraire vers google.fr [216.58.198.3]
avec un maximum de 13 sauts :
       <1 ms
                <1 ms
                         <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
 2
       7 ms
                 8 ms
                         16 ms 80.10.236.229
        7 ms
                 7 ms
                          6 ms ae101-0.nctln202.Toulon.francetelecom.net [193.253.84.30]
 4
       9 ms
                          7 ms ae42-0.nimar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net [193.252.161.38]
                 7 ms
 5
                          7 ms 81.253.183.38
       32 ms
                10 ms
                          9 ms hundredgige0-3-0-12.martr1.-.opentransit.net [193.251.131.50]
       8 ms
                 9 ms
                 8 ms
                          7 ms google-33.gw.opentransit.net [193.251.255.70]
       8 ms
                         7 ms 108.170.252.232
15 ms 172.253.71.228
15 ms 108.170.245.65
       8 ms
                10 ms
       14 ms
                15 ms
10
       15 ms
                15 ms
                         14 ms 216.239.50.221
       15 ms
                14 ms
12
       13 ms
                14 ms
                         14 ms mil04s03-in-f3.1e100.net [216.58.198.3]
Itinéraire déterminé.
:\Users\berna>
```

Chaque ligne correspond à un nœud parcouru par les paquets.

III.3.4.4.SOUS LINUX/UNIX (Commande TRACEROUTE):

Sous linux/unix, la syntaxe de base de la commande est "traceroute":

> traceroute -m <TTL> [<@IP système distant> / [<URL serveur distant>]

EXEMPLE:

> traceroute -m 50 Lycos.com

Permet de déterminer la route d'un paquet depuis la machine locale jusqu'au serveur Lycos.com avec un nombre de nœuds maximum traversés de 50.

Résultat:

```
traceroute to lycos.com (209.202.254.90), 20 hops max, 60 byte packets
1 livebox.home (192.168.1.1) 1.955 ms 1.835 ms 1.720 ms
2 80.10.236.229 (80.10.236.229) 8.384 ms 9.036 ms 9.830 ms
3 ae101-0.nctln202.Toulon.francetelecom.net (193.253.84.30) 9.704 ms 10.388
  ms 11.260 ms
4 ae42-0.nimar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net (193.252.161.38)
11.966 ms 12.533 ms 13.878 ms
5 193.252.137.54 (193.252.137.54) 23.786 ms 24.007 ms 24.155 ms
6 193.251.132.154 (193.251.132.154) 25.885 ms 193.251.242.96 (193.251.242.96)
22.620 ms 193.251.242.92 (193.251.242.92) 23.534 ms
7 193.251.128.183 (193.251.128.183) 99.130 ms 193.251.240.202
   (193.251.240.202) 98.046 ms 193.251.243.241 (193.251.243.241)
                                                                94.845 ms
8 comcast-3.gw.opentransit.net (193.251.249.40) 90.652 ms 92.135 ms 91.990
  ms
9 be-10381-cr02.newyork.ny.ibone.comcast.net (68.86.86.249) 95.038 ms 95.335
  ms 95.025 ms
10 be-7922-ar01.needham.ma.boston.comcast.net (68.86.90.218) 100.049 ms
  104.137 ms 101.490 ms
11 96.108.71.46 (96.108.71.46) 103.186 ms 103.138 ms 105.344 ms
12 162.151.190.26 (162.151.190.26) 103.702 ms 111.268 ms 96.652 ms
13 50.224.253.194 (50.224.253.194) 98.431 ms 97.143 ms 96.863 ms
```

III.3.5.TEST DE L'ÉTAT DU RÉSEAU DANS UNE MACHINE:

III.3.5.1.DÉFINITION:

A l'intérieur d'une machine donnée, l'ETAT RÉSEAU est représenté par l'ensemble des états des différentes "connexions logicielles" établies entre les applications réseau locales et des applications réseau distantes (on parle bien ici de "connexions logicielles" et non d'interfaces physiques).

Le standard TCP/IP utilise pour établir des connexions entre deux processus logiciels la notion de SOCKET. Un socket est représenté par une adresse IP associée à un numéro de port:

SOCKET == @ IP de la machine destinataire + N° de port du logiciel destinataire Deux applications communicant sur INTERNET utilisent chacune un SOCKET:



Plusieurs types de SOCKETS existent. Ils dépendent du protocole de communication utilisé: TCP, UDP ou RAW (RAW permet de communiquer directement en protocoles ICMP, IP ou RIP).

D'autre part, à un instant donné, un SOCKET peut avoir plusieurs états. Par exemple

- LISTEN: en écoute de demande de connexion
- ESTABLISHED: connexion établie;
- SYN_SENT: en attente de connexion;
- TIME_WAIT: en attente de fin de transmission
- CLOSE: connexion fermée
- etc..

Ces différentes caractéristiques constituent les états des sockets existant à un moment donné dans la machine hôte.

III.3.5.2.UTILITÉ:

Pour l'administrateur réseau, l'inspection de l'état des sockets et des connexions permet:

- D'inspecter le fonctionnement de la communication entre processus logiciels et de diagnostiquer d'éventuels dysfonctionnements;
- De repérer d'éventuelles connexions inutiles ou indésirables.

III.3.5.3.COMMANDE NETSTAT

La commande**NETSTAT** permet de tester la configuration du réseau, visualiser l'état des connexions, visualiser les routes, établir des statistiques, notamment pour surveiller les serveurs. Sa syntaxe de base est:

> netstat

Cette commande existe pour Linux/Unix et Windows. Dans sa forme de base, elle permet d'afficher l'état des connexions réseau en cours d'utilisation.

EXEMPLE: Sous windows, netstat sans option permet d'afficher toutes les connexions logicielles (sockets) existantes à un instant donné réseau ACTIVES avec le protocole utilisé, le socket local utilisé (@IP et n° de port), le socket distant et l'état de la connexion.

os. Admi	nistrateur : C:\WINDOWS\syste	em32\cmd.exe	- 0	×
C:\WINDO C:\WINDO	WS\system32> WS\system32>netstat			^
CONNEXIO			<i>4</i>	
Proto	Adresse locale	Adresse distante	Etat	
TCP	192.168.1.12:49159	a104-102-30-92:https	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49160	a104-102-30-92:https	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49161	a104-102-30-92:https	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49187	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49188	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49190	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49191	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49192	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49193	a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.12:49775	40.67.254.36:https	ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.12:49806	ams10-003:http	ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.12:50820	ws-in-f188:5228	ESTABLISHED	
C:\WINDO	WS\system32>			~

Des options sont disponibles pour afficher d'autres informations, comme:

-a pour afficher toutes les connexions (actives ou non);

-p <protocole> pour sélectionner les connexions d'un protocole donné;

-b pour afficher les exécutables liés à chaque connexion;

-r pour afficher la table de routage;

etc.

La syntaxe et la présentation varient selon que l'on opère depuis Linux ou Windows:

EXEMPLE: Commande netstat -a sous linux:

Conne: 2!	xions 5507	Inte @,	ernet /tmp/	act dbus	ives (serve -TUXImbTP	urs et établie	es)	
		· -		·				
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	18486	
/run/l	Networ	kMar	hager	/pri	vate-dhcp			
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	31083	@/tmp/dbus-lSY9FLma
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	14311	/run/acpid.socket
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	20636	@/tmp/dbus-pDqFUvGt
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	19601	
/var/:	run/my	vsqla	d/mys	qld.	sock			
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	19656	@/tmp/.ICE-unix/832
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	18398	@/tmp/dbus-9Ijybj17
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	23787	/run/cups/cups.sock
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	14360	/run/uuidd/request
unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	14363	
/var/:	run/dk	ous/s	syste	em_bu	s_socket			

REMARQUES: Sous linux ou windows:

- Sous linux ou windows, > netstat -r affiche la table de routage;
- Sous Linux, > netstat -i affiche des statistiques sur chaque connexion;
- Sous Windows, > netstat -s affiche à peu près les mêmes statistiques.

III.3.6.GESTION ET VISUALISATION DES INTERFACES RÉSEAU:

III.3.6.1.DÉFINITIONS:

INTERFACE PHYSIQUE:

Dans son acception principale, un interface réseau fait référence à un équipement PHYSIQUE de liaison au réseau ("carte" réseau). A chacun de ces équipements est attaché un logiciel pilote de périphérique (DRIVER) chargé d'assurer la communication avec la périphérie de la machine d'une part et le système d'exploitation d'autre part.



INTERFACE LOGIQUE:

Cependant, les systèmes d'exploitation de type Unix/Linux définissent également au moins une interface "logique" qui est le "loopback": la boucle réseau interne (adresse ip 127.0.0.1) qui permet à une machine d'émettre vers elle-même.

INTERFACE "VIRTUEL":

De plus, dans le cas d'une machine virtuelle, celle-ci possède une interface "virtuelle" qui correspond à une des interfaces physiques de la machine physique support.

ALIAS D'UNE INTERFACE:

Enfin, à une interface physique donnée peuvent être associées plusieurs adresses IP (V4 ou V6). L'ajout de chaque adresses IP supplémentaire est effectué en créant un "alias" de l'interface physique qui apparaît dans la liste des interfaces de la machine (par exemple, dans linux, ajouter une adresse IP à l'interface eth0 revient à créer l'alias eth0:1, muni de la nouvelle adresse IP)

III.3.6.2.UTILITÉ:

La surveillance des interfaces réseaux permet aux administrateurs de réseau d'évaluer les volumes de trafic transitant par ces interfaces et de repérer d'éventuels dysfonctionnements.

La gestion de ces interfaces permet, à partir des observations effectuées, d'optimiser le fonctionnement des entrées-sorties réseau.

III.3.6.3.IPCONFIG (window):

Cette commande permet d'inspecter les cartes réseau physiques d'une machine windows:

EXEMPLE: ipconfig -all permet d'afficher toutes les informations relatives aux cartes réseau installées sur la machine:



III.3.6.4.IFCONFIG (linux):

REMARQUE: la commande IFCONFIG étant maintenant considérée comme obsolète, il est recommandé d'utiliser la commande IP en lieu et place de cette commande.Cependant, la commande ifconfig est encore largement utilisée à couse de sa moindre complexité.

La commande ifconfig de linux/unix permet:

- De configurer, paramétrer ou supprimer les interfaces d'une machine linux et d'obtenir des informations sur leurs états;
- D'activer ou désactiver ces interfaces;
- D'associer des adresses IP supplémentaires à une interface ("alias" d'interfaces);
- D'obtenir un certain nombre de données statistiques sur chaque interface;
- De configurer des tunnels IP;
- Etc.

EXEMPLE: la commande > ifconfig -a enp03 produit l'affichage suivant:

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 192.168.1.16 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::2b47:5ea9:1cd9:a36 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> inet6 2a01:cb1c:8014:8e00:8af6:4a0c:4f7e:d995 prefixlen 64 scopeid 0x0<global> inet6 2a01:cb1c:8014:8e00:bd33:3cd8:c1f7:bfa7 prefixlen 64 scopeid 0x0<global> ether 08:00:27:aa:ba:4e txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 8178 bytes 5549890 (5.5 MB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 2800 bytes 211300 (211.3 KB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Nous voyons que les données de configuration de l'interface enp0s3 sont affichées, ainsi que des données statistiques concernant l'état de la connexion.

III.3.6.5.LA COMMANDE IP (linux):

REMARQUE: la commande IFCONFIG étant maintenant considérée comme obsolète, il est recommandé d'utiliser la commande IP en lieu et place de cette commande.

III.3.6.5.1.PRÉSENTATION:

La commande IP permet d'obtenir tous les résultats fournis par la commande ifconfig:

- Configurer, paramétrer ou supprimer les interfaces d'une machine linux et d'obtenir des informations sur leurs états;
- Activer ou désactiver ces interfaces;
- Associer des adresses IP supplémentaires à une interface ("alias" d'interfaces);

- Obtenir un certain nombre de données statistiques sur chaque interface;
- Configurer des tunnels IP;

III.3.6.5.2.SYNTAXE GÉNÉRALE:

Sa syntaxe générale est:

```
ip [ <options> ] <objet> { <commande>|help }
avec:
```

<options>:==: { -V[ersion] | -h[uman-readable] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] | -iec

| -f[amily] { inet | inet6 | ipx | dnet | link } | -4 | -6 | -I | -D | -B | -0

|-l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -o[neline] | -rc[vbuf] [size]

| -t[imestamp] | -ts[hort] | -n[etns] name | -a[ll] | -c[olor] }

<objet>:=:

- Iink: Périphérique réseau;
- address: Adresse du protocole (v4, v6) sur un périphérique réseau;
- addrlabel: Étiquettes (oulabels) des protocoles de l'adresse sélectionné;
- route: Table de routage;
- rule: Règle de la sécurité de la table de routage;
- neighbour: Cache ARP;
- madresse: Adresse multicast;
- tunnel: tunnel IP.

Les commandes dépendent des objets manipulés: elles peuvent être: set, add, show, etc.

III.3.6.5.3.EXEMPLES:

Afficher la liste des interfaces réseaux de la machine, accompagnée de renseignements sur leur configuration:

> ip a

Affichage obtenu:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:aa:ba:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.16/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3 valid_lft 83105sec preferred_lft 83105sec inet6 2a01:cblc:8014:8e00:6c83:c3bc:1773:971c/64 scope global temporary dynamic valid lft 1759sec preferred lft 559sec

```
inet6 2a01:cb1c:8014:8e00:8af6:4a0c:4f7e:d995/64 scope global mngtmpaddr
noprefixroute dynamic valid_lft 1759sec preferred_lft 559sec
inet6 fe80::2b47:5ea9:1cd9:a36/64 scope link valid_lft forever
preferred lft forever
```

REMARQUE: Il est possible de se restreindre aux adresses IP V4 (> ip -4 a) ou IP V6 (> ip -6 a) où à une interface (> ip a show enp0s3).

Ajouter une adresse à une interface:

> sudo ip addr add 192.168.1.123/255.255.255.0 dev enp0s3

Supprimer une adresse d'une interface:

> sudo ip addr del 192.168.1.123/255.255.255.0 dev enp0s3

Activer ou désactiver une interface :

- > sudo ip link set dev enp0s3 up
- > sudo ip link set dev enp0s3 down

Inspecter la table de routage:

> ip r

Ajouter ou supprimer une route:

- > sudo ip route add 192.168.1.21/24 via 192.168.1.16 dev enp0s3
- > sudo ip route del 92.168.1.21/24

III.3.7.FILTRER LES SORTIES D'UNE COMMANDES:

III.3.7.1.INTRODUCTION:

Très souvent, les commandes fournissent en retour de très nombreuses informations qu'il est difficile et fastidieux d'exploiter, surtout dans un contexte opérationnel. Les options attachées à chaque commande permettent de restreindre le volume des sorties des commandes en permettant de sélectionner un certain type de résultat.

Par exemple, la commande > netstat -u sous linux n'affichera que la liste des sockets udp.

Cependant, très souvent, il est nécessaire d'effectuer une sélection bien plus restreinte. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on recherche des informations relatives à un numéro de port particulier ou à un logiciel particulier. Dans ce cas, les PIPELINES offrent des possibilités de filtrage beaucoup plus importantes.

III.3.7.2.RAPPEL:

Il est possible de rediriger le flux de sortie d'une commande vers le flux d'entrée d'une autre commande. L'opérateur "|" (appelé pipe-line ou tube) permet de réaliser cette opération:

<commande 1> | <commande 2> | <commande 3>

- La sortie de la commande n°1 est injectée dans l'entrée de la commande n° 2;
- La sortie de la commande n°2 est injectée dans l'entrée de la commande n°3;
- Et ainsi de suite.

D'autre part, les jeux de commandes linux et windows offrent la possibilité de filtrer l'affichage des lignes d'un fichier texte (par les commandes grep pour linux/unix et find pour windows).

EXEMPLES:

- Sur un système LINUX, la commande > grep "192.168.1.12" /etc/hosts n'affichera que les lignes du fichier /etc/hosts qui contiennent l'adresse IP 192.168.1.12;
- Sur un système WINDOWS la commande > find "127.0.0.1" c:/Windows\system32\drivers\etc\hosts n'affichera que les lignes du fichier /etc/hosts qui contient l'adresse IP 127.0.0.1;

III.3.7.3.FILTRAGE PAR PIPELINES:

Les pipelines permettent de filtrer la sortie d'une commande en redirigeant le flux vers une commande GREP (pour linux) ou FIND (pour windows).

EXEMPLE:

Dans la sortie d'une commande NETSTAT, sélectionner uniquement les lignes qui concernent le port 61377:

- Pour LINUX: > netstat | grep "61377";
- Pour WINDOWS: > netstat | find "61377";

Sortie obtenue pour > netstat dans windows:

ov. C:\WI	NDOWS\system32\cmd.exe		- 0	×
Connexio	ons actives			^
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État	
ТСР	192.168.1.12:58467	a104-102-30-92:https a104-102-30-92:https	CLOSE_WAIT	
ТСР	192.168.1.12:58469 192.168.1.12:58471	a104-102-30-92:https a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT CLOSE_WAIT	
TCP TCP	192.168.1.12:58472 192.168.1.12:58473	a2-22-33-204:http a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT CLOSE_WAIT	
TCP TCP	192.168.1.12:58474 192.168.1.12:58475	a2-22-33-204:http a2-22-33-204:http	CLOSE_WAIT CLOSE_WAIT	
ТСР ТСР	192.168.1.12:58476 192.168.1.12:61358	a2-22-33-204:http 165.254.191.196:https	CLOSE_WAIT ESTABLISHED	
TCP TCP	192.168.1.12:61359 192.168.1.12:61368	40.67.254.36:https a2-22-32-10:https	ESTABLISHED CLOSE_WAIT	
ТСР ТСР	192.168.1.12:61377 192.168.1.12:62475	fra02-004:http 13.78.186.254:https	ESTABLISHED TIME WAIT	
ТСР	192.168.1.12:62476	52.109.12.20:https	ESTABLISHED	
C:\Users	\berna>			

Sortie obtenue pour > netstat | find "61377"dans windows:



III.4.PRINCIPAUX FICHIERS DE CONFIGURATION DES RÉSEAUX:

III.4.1.FICHIER /etc/hosts(Linux):

Le fichier hosts permet d'établir une correspondance entre une adresse IP et un NOM D'HÔTE. Ce nom pourra par la suite être substitué à l'adresse IP dans une commande.

EXEMPLE: contenu de /etc/hosts:

127.0.0.1 localhost ubuntul 192.168.1.1 LiveBox4 192.168.1.12 PC-BUREAU

Avec ce contenu, il est possible d'envoyer un ping à la machine 192.168.1.12 avec la commande: > ping PC-BUREAU

III.4.2.FICHIER /etc/networks (Linux):

Ce fichier permet de donner un NOM à un RÉSEAU.

EXEMPLE: contenu de /etc/networks

reseau_bureautique 192.168.1.0 reseau interne 127.0.0.1

Ce contenu permet par exemple d'adresser le réseau local 192.168.1.* dans une commande en employant le nom "reseau_bureautique". Par exemple, pour définir une route dans la machine 192.168.1.12, la commande:

> route add -host reseau bureautique gw 192.168.1.12

permet de router les paquets à envoyer vers le réseau 192.168.1.* en employant la passerelle 192.168.1.12.

III.4.3.FICHIER /etc/network/interfaces (Linux):

Le fichier /etc/network/interfaces contient les déclarations des interfaces réseau de la machine. La déclaration d'une interface obéit à la syntaxe suivante:

iface <nom_interface> inet [static] address <adresse ip>

netmask <masque_réseau> broadcast <adresse ip broadcast>

EXEMPLE DE CONTENU:

```
# interfaces files used by ufup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface enp0s1 inet static address 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
```

III.4.4.FICHIER /etc/services (Linux):

Le fichier "services" liste les services installés dans un système d'exploitation linux. Pour chacun de ces services, il affiche :

- Son nom (par exemple : ftp);
- Le numéro de port et le protocole utilisés (par exemple : 21/ftp) ;
- Des commentaires sur le service concerné.

Les ports dont le numéro est compris entre 1 à 1023 sont réservés aux services standards (21 pour ftp, 80 pour http , etc.)

EXEMPLE DE CONTENU :

```
cat /etc/services
# Network services, Internet style
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known
# port number for both TCP and UDP; hence, officially ports have two entries
# even if the protocol doesn't support UDP operations.
# Updated from http://www.iana.org/assignments/port-numbers and other
# sources like http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/etc/services .
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
\# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.
                                       # TCP port service multiplexer
tcpmux
           1/tcp
echo
           7/tcp
echo
          7/udp
discard
         9/tcp
                     sink null
discard
         9/udp
                     sink null
          11/tcp
systat
                     users
daytime
         13/tcp
daytime
         13/udp
netstat
         15/tcp
         17/tcp
qotd
                     quote
          18/tcp
                                       # message send protocol
msp
          18/udp
msp
chargen
          19/tcp
                     ttytst source
chargen
          19/udp
                     ttytst source
ftp-data
          20/tcp
ftp
           21/tcp
fsp
          21/udp
                     fspd
ssh
          22/tcp
                                       # SSH Remote Login Protocol
telnet
         23/tcp
          25/tcp
                     mail
smtp
           37/tcp
time
                      timserver
time
           37/udp
                     timserver
```